


EasyReader, version 3 – Kom igång guide

Dolphin EasyReader är ett uppspelningsprogram för DAISY (DTB) material. EasyReader är designad med ett lättanvänt användargränssnitt där funktionerna är enkla att komma åt antingen via musen eller med snabbkommandon på tangentbordet.



Starta EasyReader

Starta EasyReader genom att dubbellklicka på ikonen EasyReader.

När EasyReader körs läser en talsyntesröst upp vad som står på skärmen, detta till hjälp för personer med synnedsättning. Önskar du avaktivera denna funktion så trycker du på knappen "Inställningar", väljer "Generellt" och avmarkerar rutan "Självtalande". Detta val påverkar enbart rösten som guidar dig genom programmet inte uppspelningsrösten från DAISY-materialet du spelar upp.

Öppna en "DAISY-bok" eller annan typ av DAISY-material

Öppna ditt Daisy material genom att klicka på knappen "Öppna bok" (eller tryck **Ctrl + O**). En dialogruta visas där du ska bläddra fram till ditt DAISY-material. Tryck på OK.

Om EasyReader körs och du matar in en CD/DVD-skiva innehållande en DTB så kommer du automatiskt bli tillfrågad om du vill spela denna DTB.

Tvinga uppspelning med talsyntesen "Elin"

EasyReader kan själv ljudsätta text. Detta innebär...

- att du kan få en DTB som innehåller text uppläst även om den inte innehåller något ljud.
- att du kan ersätta ljudet i original-DTB:n med en talsyntes av hög kvalitet.
- Att du kan öppna andra filtyper i EasyReader, exempelvis .txt och .html och få dem upplästa.

Tryck på knappen "Inställningar". Under fliken "Uppspelning" finns knappen "Välj röst". När du klickar på knappen "Välj röst" visas fönsterdialogen "Välj röst". I fönstret visas de talsyntesröster du har att välja mellan på i din dator. Som en del av EasyReader ingår den svenska rösten "**Elin**". Elin är en röst av hög kvalitet som vi rekommenderar att du provar. Välj den röst du vill använda (för Elin = "Elin, HQ 22k, Swedish, SAPI 5, Acapela") och klicka på "OK".

Under samma flik i inställningsdialogen finns även "TTS läge":

Ingen TTS: Boken spelas upp med originalljudet. Ljudfilerna som finns i DAISY boken spelas upp som normalt. Finns det inget ljud inspelat till hela eller delar av boken så förblir hela boken eller de delar som saknar ljud tyst.

Blandat Läge: Det här läget använder en talsyntesröst på de ställen i boken där det inte finns något ljud inspelat. Delar av boken som innehåller inspelat ljud spelas upp med originalljudet.

Bara TTS: Boken spelas enbart upp med en talsyntesröst som du har valt under knappen "Välj röst". Originalljudet i DTB:n ignoreras och din valda talsyntesröst används alltid. Detta rekommenderas endast för "fulltext-DAISY (typ 2) det vill säga när all text följer med i DTB:n.




Bild föreställande inställningsdialog där du bland annat ställer in TTS-läge och uppselningsröst.

Kortkommandon (ett urval)

- Starta och stoppa uppspelning: **Mellanslag** (knapparna "Start / Stopp").
- Framåt/bakåt (normalt meningsvis): **Pil vänster/höger** (knapparna "Föregående" / "Nästa").
- Nästa/föregående kapitel: **Pil upp/ner** (knapparna "Nästa / Föregående rubrik").
- Sök alla förekomster av ett ord: **Ctrl + S** (knappen "Sök") och sedan den sökta texten/ordet (för ett lyckat sökresultat krävs givetvis att den sökta texten finns någonstans i materialet).
- Sätt bokmärke vid aktuell position: **Alt + B** (eller knappen "Bokmärke").
- Visa alla bokmärken: **Alt + Shift + B** (knappen "Navigeringskontroll").
- Visa innehållsförteckning: **Alt + Shift + I**. (knappen "Navigeringskontroll").
- Ändra uppspelningshastigheten: **Shift + Alt + J / K**.
- Gå till sida: **Ctrl + G** (ingenting sker om materialet saknar sidreferenser).

Hjälp och support



För mer detaljerad hjälp om EasyReader hänvisar vi till användarmanualen. Du öppnar användarmanualen genom att trycka F1.

Kontakta oss gärna om du har några frågor.

Dolphin Computer Access AB
S:t Olofsgatan 42
Box 132
521 02 Falköping

Tel: 0515 821 75

Fax: 0515 808 47

Internet: www.YourDolphin.com

E-post: office@dolphinse.com